

Przycisk powrotu do góry – instrukcja

Moduł jest przeznaczony do szablonu Storefront.

Instalacja modułu

Aby zainstalować moduł w sklepie należy przejść do **Dodatki i integracje > Aplikacje**, następnie wyszukać moduł **Przycisk powrotu do góry** i kliknąć "Instaluj" oraz zaakceptować zgody.

Po poprawnej instalacji moduł pojawi się w zakładce **Dodatki i integracje > Aplikacje > Moje aplikacje**.

Jak korzystać z aplikacji (modułu)

Aby dodać i skonfigurować moduł należy w **Wygląd i treści > Wygląd sklepu > Twoje szablony graficzne** wybrać szablon Storefront i przejść do edycji. Moduł znajduje się w sekcji **Integracje** i tam można go edytować.

Dostępne ustawienia modułu

Wygląd przycisku

Kolor tła – kolor tła przycisku. Domyślnie: kolor główny szablonu.

Kolor tła po najechaniu – kolor tła po najechaniu kursorem. Domyślnie: ciemniejszy odcień koloru głównego.

Ikona przycisku – własna ikona przycisku (SVG, PNG lub WebP z przezroczystym tłem). Jeśli pole jest puste, wyświetlana jest domyślna strzałka w górę.

Kolor ikony – kolor ikon– zarówno domyślnej, jak i wgranej własnej. Działa poprzez maskę CSS, dlatego najlepiej sprawdza się z SVG lub PNG z przezroczystym tłem. Domyślnie: biały (#ffffff).

Zaokrąglenie rógów (px) – zaokrąglenie narożników przycisku. Wartość 50 lub więcej tworzy przycisk w kształcie koła. Domyślnie: 50.

Rozmiar przycisku (px) – szerokość i wysokość przycisku. Domyślnie: 44.

Zachowanie przycisku

Włącz przycisk powrotu do góry – włącza lub wyłącza przycisk bez konieczności usuwania modułu. Domyślnie: włączony.

Widoczność przycisku – określa, kiedy przycisk ma być widoczny. "Pojawia się po przewinięciu do góry" – przycisk pokazuje się tylko podczas scrollowania strony w górę (po przewinięciu minimum 200 px od góry). "Zawsze widoczny" – przycisk jest widoczny przez cały czas. Domyślnie: pojawia się po przewinięciu do góry.

Animacja pojawiania – styl animacji pojawiania przycisku: "Wysuwanie z dołu" (przycisk wysuwa się od dolnej krawędzi ekranu) lub "Pojawianie / zanikanie" (fade in/out bez przesunięcia). Dotyczy tylko trybu "Pojawia się po przewinięciu do góry". Domyślnie: wysuwanie z dołu.

Pozycja przycisku – umiejscowienie przycisku: prawa lub lewa strona ekranu. Domyślnie: prawa strona.

Odstęp od krawędzi ekranu (px) – poziomy odstęp przycisku od prawej lub lewej krawędzi ekranu. Domyślnie: 20.

Odstęp od dołu ekranu (px) – pionowy odstęp przycisku od dolnej krawędzi ekranu. Domyślnie: 20.

Ukryj na urządzeniach mobilnych – gdy opcja jest zaznaczona, przycisk jest automatycznie ukrywany na ekranach węższych niż 768 pikseli. Domyślnie: zaznaczone.

Kontakt z nami w razie pomocy

Jeśli masz pytania w sprawie modułu, potrzebujesz pomocy lub chciałbyś rozbudować go o dodatkowe ustawienia – napisz do nas. Odpowiemy na pytania i pomożemy w razie problemów.

kontakt@codeandtrade.pl