

Elastyczne kolumny treści - instrukcja

Moduł jest przeznaczony do szablonu Storefront.

Nawigacja dokumentu

[Instalacja modułu](#)
[Typ modułu i umiejscowienie](#)
[Dostępne ustawienia modułu](#)
[Konfiguracja krok po kroku](#)
[Kontakt z nami w razie pomocy](#)

shoper



Instalacja modułu

Aby zainstalować moduł w sklepie należy przejść do **Dodatki i integracje > Aplikacje**, następnie wyszukać moduł **Elastyczne kolumny treści** i kliknąć "Instaluj" oraz zaakceptować zgody.

Po poprawnej instalacji moduł pojawi się w zakładce **Dodatki i integracje > Aplikacje > Moje aplikacje**.

Typ modułu i umiejscowienie

Rodzaj modułu: moduł układu strony

Gdzie edytować: Wygląd i treści > Wygląd sklepu > Twoje szablony graficzne > Edytuj wygląd > edytor układu strony

Gdzie umieścić moduł: przeciągnij moduł na dowolną stronę w wybranym miejscu (np. strona główna, strona kategorii, podstrona)

Dostępne ustawienia modułu

Nagłówek i treść wprowadzająca - Opcjonalnie włącz nagłówek, wybierz jego poziom i podkreślenie oraz dodaj treść nad lub pod blokami kolumn.

Bloki treści - Dodaj do 20 bloków i wybierz układ kolumn (50/50, 30/70, 70/30, 40/60, 60/40, 33/33/33, 25/25/25/25), a następnie wpisz treść każdej kolumny w edytorze WYSIWYG.

Wyrównanie treści kolumn - Dla każdej kolumny wybierz wyrównanie do lewej, środka, prawej albo wyjustowanie.

Przypisanie do stron - Ogranicz widoczność do wybranych produktów, kategorii, stron informacyjnych, wpisów bloga, kolekcji lub producentów.

Wygląd - Ustaw odstęp między kolumnami i blokami, próg składania kolumn, wyrównanie pionowe, pełną szerokość ekranu, padding wewnętrzny (górną, prawą, dół, lewą) oraz opcjonalne tło.

Laptop / tablet - poniżej 1200px - Nadpisuje odstępy i padding desktopowe dla ekranów poniżej 1200px. Puste pole oznacza zachowanie wartości desktopowej.

Tablet - poniżej 992px - Nadpisuje odstępy i padding dla ekranów poniżej 992px. Puste pole oznacza zachowanie wartości z szerszego widoku.

Telefon - poniżej 768px - Nadpisuje odstępy i padding dla ekranów poniżej 768px. Puste pole oznacza zachowanie wartości z szerszego widoku.

Zaawansowane - Opcjonalnie ustaw własny identyfikator HTML (umożliwia tworzenie kotwic nawigacyjnych, np. link #o-nas przewija stronę do modułu) oraz własną klasę CSS do niestandardowego stylowania bez modyfikacji kodu.

Konfiguracja krok po kroku

Krok 1: Umieść moduł - Przeciągnij Kolumny treści na wybraną stronę w edytorze układu SVE.

Krok 2: Zbuduj treść - Dodaj blok, wybierz układ kolumn oraz wpisz treść każdej z nich. W razie potrzeby dodaj nagłówek i opis.

Krok 3: Dopasuj wygląd - Ustaw odstępy, padding, tło, pełną szerokość i wyrównanie. W sekcjach Laptop / tablet, Tablet i Telefon możesz niezależnie nadpisać odstępy i padding dla każdego zakresu ekranu.

Krok 4: Ogranicz widoczność - Jeżeli treść ma być wyświetlana tylko w określonych miejscach, skonfiguruj przypisanie do stron.

Potrzebujesz pomocy? Dane kontaktowe i wsparcie znajdziesz w sekcji [Kontakt z nami w razie pomocy](#) na następnej stronie.

Kontakt z nami w razie pomocy

Jeśli masz pytania w sprawie modułu, potrzebujesz pomocy lub chciałbyś rozbudować go o dodatkowe ustawienia - napisz do nas.

Odpowiemy na pytania i pomożemy w razie problemów.

E-mail: kontakt@codeandtrade.pl

Telefon: +48 790 504 139

